



MANUAL DE CONFIGURAÇÃO DE E-MAIL DA PROSERV NET NO WINDOWS LIVE MAIL - POP3.

Alterar configurações do E-Mail

Ao abrir o Windows Live Mail, no Menu Superior, clique na opção "Contas"(1).



Ainda em contas, clique na opção "Propriedades" (2).



Na próxima janela, clique na guia “Servidores”(3), preencha os campos:


“Emails de entrada (POP3): ”(4) **pop.proserv.com.br**

“Emails de saída (SMTP): ”(5) **smtp.proserv.com.br**


“Nome de usuário dos email: “(6) **seuemail@proserv.com.br**

“Senha: “(7) **Digite sua senha** e marque “Lembrar senha” caso desejar

Marque a caixa “Meu servidor requer autenticação” (8) e clique no botão “Configurações” (9)



Marque a opção “Usar as configurações dos servidor de entrada de emails” (10) e clique no botão “OK”.



Clique na guia “Avançado” (11) e altere os campos:


“Emails de saída (SMTP): “ (12) 587

“Emails de entrada (POP3): “(13) 110

Na opção “Tempos limite do servidor” (14), arraste o cursor para longo (5 minutos)


Na opção “Deixar uma cópia de mensagens no servidor” (15), deixe sem marcar, pois na configuração POP, os emails do servidor poderá baixar novamente as mensagens contidas na caixa, caso queira deixar uma cópia marque as 2 caixas.

Clique em “OK” (16) para salvar as configurações.




Configurar Novo E-Mail

Ao abrir o Windows Live Mail, no Menu Superior, clique na opção "Contas"(1).



Ainda em contas, clique na opção "E-mail" (2).



Na próxima Janela, preencha os campos: Conta de e-mail (3) **seuemail@proserv.com.br**, a “Senha” (4) da conta, “Nome do Usuário” (5) e habilite a opção “Definir configurações do servidor manualmente” e clique em “Avançar” (6).

Windows Live Mail

Adicione contas de email

Se você possui um Windows Live ID, entre agora. Caso contrário, crie um mais tarde.
[Entrar no Windows Live](#)

Endereço de email: 3

[Obter um endereço de email do Windows Live](#)

Senha: 4

Lembrar esta senha

Nome para exibição nas mensagens enviadas: 5

Definir configurações do servidor manualmente

A maioria das contas de email funciona com o Windows Live Mail, incluindo Hotmail, Gmail, entre outros.

6

Cancelar Avançar

Adicione, agora, as configurações do seu servidor:

Tipo de servidor: POP. (7)

Endereço do servidor: **pop.proserv.com.br**. (8)

Porta: 110. (8)

Desmarque a opção “Requer uma conexão segura (SSL)”. (9)


Autenticar usando: escolha a opção “Texto não criptografado”. (10) Nome do usuário de login: informar a conta de e-mail completa “**seuemail@proserv.com.br**” (11).

“Endereço do servidor”: **smtp.proserv.com.br** e defina a porta “587”.(12)

Desabilite a opção “Requer uma conexão segura (SSL)”. (13)

Habilite a opção “Requer autenticação” (14)

Clique em “Avançar” (15).



Clique em “Concluir”. (16)

